INSTITUTO FEDERAL Sergipe

Configuração e instalação de acesso à VPN do IFS

Editar a Co	nexão	de VPN			
VPN		SSL-VPN	VPN IPsec	XML)
Nome da Conexa Descrição	ão	VPN IFS - REITORI	4		
Gateway Remoto	D	200.133.48.29 +Adicionar Gateway r Porta customizad	remoto a 10443		×
Certificado do Cl Autenticação	liente	Enable Single Sigr Nenhum Prompt no login	n On (SSO) for VPN Tuni	nel V	
Usuário		 Não Avisar sobre 	Certificados de Servido	res não válid	os
	Ena VP cou con	bling this option will a N connection will not k Id steal your informati tact your network adn	llow you to connect to u e secure. If connected i on such as credentials, o ninistrator or support te	untrusted sit to untrusted credit card d am for assis	tes where the I sites, attackers etails, etc. Please tance.
		Cancelar	Salvar		

Versão 3.0

Instalação e Configuração da VPN IFS

1. Realizar o download do Forticlient versão 6.4 através do link abaixo:

Forticlient versão 6.4

2. Após baixado o instalador, na tela inicial, selecione a opção *Sim, eu li e aceito o contrato de licença* e clique em **Avançar**.

🕼 Configurar FortiClient VPN —		×
Bem-vindo ao Assistente para Instalação do FortiClient VPN O Assistente para Instalação vai instalar o FortiClient VPN no seu computador. Clique em Avançar para continuar ou em Cancelar para sair do Assistente para Instalação.		
Sim, eu li e aceito o	Cancela	ar

3. Caso não queira alterar o local de instalação, basta clicar em Avançar nesta tela.

🎲 Instalação do FortiClient VPN		_		×	<
Pasta de Destino Clique em Avançar para instalar na pasta pad	rão ou clique e	m Alterar para	ı		
Instalar o FortiClient VPN em:					
C:\Program Files\Fortinet\FortiClient\ Alterar					
	Voltar	Avançar	(Cancelar	

4. Clique novamente em **Instalar**. Isto dará início ao processo de cópia dos arquivos necessários ao Client.

🕼 Instalação do FortiClient VPN	_		×
Pronto para instalar o FortiClient VPN		4	
Clique em Instalar para iniciar a instalação. Clique em Voltar para configurações de instalação. Clique em Cancelar para sair do assi	rever ou al stente.	lterar as	
Voltar Instala	ar	Cance	elar

5. Após instalação clique em Concluir.



Conectando-se e Desconectando-se da VPN IFS

1. Dê um duplo clique no ícone da forticlient localizado na área de trabalho.



2. Exibirá a seguinte tela no seu primeiro acesso, clique em Configurar a VPN.



3. Configure conforme imagem abaixo:

VPN	SSL-VPN	VPN IPsec	XML	J
Nome da Conexão	VPN IFS - REITOR	A]
Descrição]
Gateway Remoto	200.133.48.29			×
	+Adicionar Gateway	remoto		4
	 Porta customizad 	la 10443		
	Enable Single Sig	n On (SSO) for VPN Tu	nnel	
Certificado do Cliente	Nenhum		•]
Autenticação	O Prompt no login	🔘 Salvar login		
Usuário				
	 Não Avisar sobre 	Certificados de Servid	ores não válid	los
U En VF co co	abling this option will a PN connection will not uld steal your informat ntact your network add	allow you to connect to be secure. If connected ion such as credentials ministrator or support f	o untrusted si d to untrusted , credit card d team for assis	tes where the I sites, attackers letails, etc. Pleas tance.
	Consellar	C-lura		

 Após será solicitado usuário e senha, as quais devem ser preenchidas com seu login do AD (O mesmo Usuário e Senha de acesso a sua máquina (PC) no IFS). Após, clique em Conectar.

FortiClient	– 🗆 X					
Arquivo Ajuda						
FortiClient VPN	# \$ 0 6 A					
Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.						
Nome da VPN VPNIFS T	=					
Usuário seulogindoAD						
Senha						
Auto Conectar sempre para cima						

5. Caso apareça o alerta de segurança abaixo, clique em SIM.



6. Se a conexão for bem sucedida, será mostrado a tela abaixo informando o nome da conexão, seu IP virtual, usuário e a duração da conexão.

